



INSTALLATION DE B-WEB

L'installation de B-Web se fait automatiquement lors de votre première connexion sur le site ou, à votre demande, grâce au CD_Rom qui vous aura été remis lors de votre adhésion au système B-web. Auparavant, nous vous conseillons de vérifier que votre matériel répond bien à la configuration minimale requise pour utiliser B-Web.

Configuration minimale requise

Pour accéder à B-web, vous devez disposer de la configuration minimale suivante :

- Si vous utilisez le **Digipass**

❖	Système d'exploitation	Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP
❖	Navigateur	Internet explorer (version 5.5 minimum) Puissance chiffrement 128 bits
❖	Ordinateur	PC Pentium 200
❖	Mémoire RAM	64Mb au minimum (256 recommandé)
❖	Espace disponible sur le disque dur	20MB (+ éventuellement 60 MB pour l'installation du navigateur Microsoft Internet Explorer + 40 MB pour l'installation de Java Sun)
❖	Machine virtuelle Java Sun	Version 1.4 minimum
❖	Connexion Internet	Minimum 128 Kbps

- Si vous utilisez l'**e-Token**

❖	Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000//XP
❖	Navigateur	Internet explorer (version 5.5 minimum) Puissance de chiffrement 128 bits
❖	Ordinateur	PC Pentium 200
❖	Mémoire RAM	64Mb au minimum (256 recommandé)
❖	Espace disponible sur le disque dur	20MB (+ éventuellement 60 MB pour l'installation du navigateur Microsoft Internet Explorer + 40 MB pour l'installation de Java Sun).
❖	Machine virtuelle Java Sun	Version 1.4 minimum
❖	Connexion Internet	Minimum 128 Kbps



Comment contrôler la version de votre navigateur

Microsoft Internet Explorer version 5.5 minimum.

Une procédure automatique de contrôle de la version de votre navigateur existe sur la page "installation" du manuel utilisateur .sur le site B-web.

Pour contrôler manuellement la version de votre navigateur :

- Démarrez Internet Explorer.
- Cliquez sur "?" (Aide), puis sur "A propos d'Internet Explorer". La fenêtre qui s'ouvre alors reprend les informations recherchées.

Pour télécharger et installer la dernière version d'Internet Explorer :

Rendez-vous sur le site http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/fr/ et suivez les instructions qui y sont fournies.

Comment contrôler l'activation de la machine Java SUN

La machine Java Sun doit nécessairement :

- Etre installée
- Etre d'une version au minimum de 1.4

Pour contrôler que la machine Java Sun est installée

- Cliquez sur le bouton « Démarrer » (« Start »)
- Sélectionnez « Paramètres » (« Settings »)
- Sélectionnez « Panneau de configuration » (« Control Panel »)

Si l'icône « Java Plug-in » apparaît, c'est qu'une machine Java Sun a été installée sur votre PC.

Pour contrôler la version de la machine Java Sun

- Cliquez sur le bouton « Démarrer » (« Start »)
- Sélectionnez « Paramètres » (« Settings »)
- Sélectionnez « Panneau de configuration » (« Control Panel »)
- Double cliquez sur l'icône « Java Plug-in »
- Cliquez sur l'onglet « A propos de » (« About »)

La version de Java Sun apparaît à l'écran.

Pour installer la machine Java Sun

- Demander à votre banque le CD-Rom d'installation
- Ou bien
- Connectez-vous à l'URL « www.java.com » et téléchargez la dernière version de Java Sun.